

# 신규 메세징 시스템 기본 매뉴얼

메일 Active Sync / POP 연결

( Outlook2013 )

V1.2

2015.08.10

정보기술지원팀

# 1. 연결 방식 정의

## A. Active Sync

- 동기화 시 **메일, 일정, 조직정보도 함께 동기화**
  - 데스크탑, 모바일디바이스 동일하게 Sync 지원
  - 서버와 양방향 동기화 방식으로 아웃룩에서 삭제 시 서버에서도 삭제
- ➔ 연결 시 OUTLOOK 등의 클라이언트에 새로운 계정으로 생성 됩니다.

이름	유형
<input checked="" type="checkbox"/> bjkang14@postech.ac.kr	POP/SMTP (기본으로 이 계정에서 보내기)
<input type="checkbox"/> bjkang14@postech.ac.kr (1)	Microsoft Exchange

## B. POP


- 서버의 정보를 내 디바이스에 다운로드 받는 형태  
(옵션으로 서버에 복사본 저장 유무 선택)
- 받은 메일만 다운로드 가능 ( 일정, 조직정보 동기화 불가능 )
- 사용자의 로컬 스토리지에 저장하는 형태

## 2. 연결 가이드


※ 모든 연결은 웹메일을 통해 최초 1회 사용자 동의 절차 완료 후 가능합니다.

### A. Active Sync


① 파일-계정추가-전자메일계정 선택 후 다음



② 전자메일계정 메일주소/암호 입력 후 다음



③ 완료 후 자격 증명창에 암호 입력 **[완료]**




## B. POP


### ① 파일-계정추가- 전자메일계정 선택 후 다음



### ② [수동 설정 또는 추가 서버 유형] 선택 후 다음



### ③ [POP 또는 IMAP] 선택 후 다음



### ③ [POP 또는 IMAP] 선택 후 [기타 설정]

#### 사용자 정보

사용자 이름 : 임의 입력

전자 메일 주소 : 본인 메일 주소

#### 서버 정보

계정 유형 : POP3 / IMAP

받는 메일 서버 : outlook.office365.com

보내는 메일 서버 : smtp.office365.com

#### 로그온 정보


사용자 이름 : 본인 계정@postehc.ac.kr

암호 : 본인 암호

④ 보내는 메일 서버 탭 선택 후

[보내는 메일 서버(SMTP) 인증필요] **체크**

[받는 메일 서버와 동일한 설정 사용] 선택



⑤ [고급] 탭 선택 후


받는 메일서버 POP (995) / IMAP (993)

암호화된 연결(SSL) 필요 **체크**

보내는 메일 서버 **587**

암호화된 다음 연결 방식 사용 : **TLS**

서버에 메시지 복사본 저장 : **저장 유무 선택**



⑥ [확인] → [다음] → **[완료]**